IPv6 Startup

Panamá Mayo, 2009 Jordi Palet, Consulintel (jordi.palet@consulintel.es)







- 1

Agenda

- Instalación de IPv6 en varias plataformas (Windows 2000/XP/2003/Vista/7, Linux, BSD, Mac OS X)
- 2. Configuración básica Stateless/Stateful, privacidad, rutas estáticas
- 3. Configuración de mecanismos de transición
- 4. Ejemplos de aplicaciones varias



Parte 1

Instalación de IPv6 en varias plataformas (2000/XP/2003/Vista/7, Linux, BSD, Mac OS X)





- 3

IPv6 en Windows

- Soporte completo
 - Windows 7, Vista, XP SP1 y posteriores
 - Windows Server 2003 y 2008
- Technology preview
 - Windows XP sin SP
 - Windows 2000 (no compatible con SP2 o posteriores)
- Developer edition
 - Windows NT 4.0
- Productos de terceros pero sin soporte oficial
 - Windows 95/98/ME
 - Windows 2000 con SP2 y posteriores
- Características soportadas (últimas versiones)
 - Autoconfiguración, túneles 6in4, túneles 6to4, relay 6to4, túneles TEREDO, túneles ISATAP, IPSec (llaves manuales)



Instalación de IPv6: 2000 (1)

- Pila no comercial (originalmente desarrollada por Microsoft Research)
- Descargar el "Microsoft IPv6 Technology Preview for Windows 2000"
 - Disponible en http://www.ipv6tf.org/using/connectivity/guides.php? cid=1
 - Téngase en cuenta que esta pila no tiene soporte comercial por parte de Microsoft

Procedimiento de Instalación

- Se requieren permisos de administración
- Extraer los ficheros "IPv6 Technology Preview"
- Seguir el procedimiento apropiado al SPn y IE6 fixed.txt para modificar /setup/hotfix.ini
- Ejecutar setup.exe o hotfix.exe
- Desde el escritorio ejecutar Inicio, Parámetros, Network y Dial-up Connections.
 Alternativamente, click-derecho sobre Entorno de Red y propiedades
- Click-derecho sobre la conexión LAN a la que se quiere agregar IPv6, Propiedades, Instalar, componente de red, añadir y "Microsoft IPv6 Protocol"
- En una ventana DOS
 - ipv6 if para verificar que IPv6 ha sido instalado





Instalación de IPv6: 2000 (2)

- Procedimiento de desinstalación
 - Requiere permisos de administrador
 - Desde el escritorio, ejecutar Inicio, Parámetros, Network y Dial-up Connections. Alternativamente, click-derecho en Entorno de Red y Propiedades
 - Click-derecho en la conexión de red donde se desea eliminar IPv6, y entonces Propiedades, IPv6, desinstalar
 - Reiniciar
- En una ventana DOS
 - **ipv6 if** para verificar si IPv6 ha sido desinstalado





Instalación de IPv6: XP/2003 (1)

- En una ventana DOS
 - ipv6 install Instala IPv6 como protocolo de Red
 - ipconfig o ipv6 if para verificar si esta instalado IPv6





Instalación de IPv6: XP/2003 (2)

- Otra opción para verificar si esta instalado IPv6
 - Network Connections > Local
 Area Conecction > Properties
- También se puede instalar/desinstalar desde aquí

🖵 Local Area Connection Properties 🛛 🔗 🔀
General Authentication Advanced
Connect using:
Intel(R) PRO/100 VE Network Conne Configure
This connection uses the following items:
QoS Packet Scheduler
M R Microsoft TCP/IP version 6
✓ AEGIS Protocol (IEEE 802.1X) v3.1.0.1 ✓ 3⊂ Internet Protocol (ICP/IP)
Install Uninstall Properties
Description
TCP/IP version 6. The next-generation version of the internet protocol that provides communication across diverse interconnected networks.
 Show icon in notification area when connected Notify me when this connection has limited or no connectivity
OK Cancel





Instalación de IPv6: XP/2003 (3)

- Desinstalar
 - ipv6 uninstall Quita IPv6 como protocolo de Red
 - ipconfig o ipv6 if para verificar si esta desinstalado IPv6





Instalación de IPv6: Vista (1)

- ¡No es necesario hacer nada!
 - IPv6 está instalado y habilitado por defecto ③
 - La configuración esta basada en entorno gráfico y comandos netsh
- Otras características nuevas
 - Soporte completo IPsec
 - MLDv2
 - Link-Local Multicast Name Resolution (LLMNR)
 - No requiere un servidor DNS. Los nodos IPv6 en un segmento piden el nombre a una dirección IPv6 multicast. Similar al funcionamiento de NetBIOS.
 - Soporte de direcciones IPv6 en URLs
 - IPv6 Control Protocol (IPV6CP RFC 5072)
 - IPv6 sobre PPP
 - DHCPv6, en el cliente y el servidor
 - Identificador de Interface aleatorio por defecto (RFC 3041)
 - Teredo soporta NATs simétricos
 - Activo por defecto. Solo se utiliza si la aplicación requiere soporte IPv6 y no esta disponible de forma nativa.



Instalación de IPv6: Vista (2)

Configuración en entorno gráfico •

dill Estado de Conexión inalambrica	
General	
Conexión	
Conectividad IPv4:	Internet
Conectividad IPv6:	Internet
Estado del medio:	Habilitado
SSID:	
Duración:	05:32:25
Velocidad:	54,0 Mbps
Calidad de señal:	للاد
Detalles Propiedades inalámbricas	
Actividad	
Enviados — 🔍 -	— Recibidos
Bytes: 77.411.116	250.473.196
Propiedades Propiedades Diag	nos <u>ti</u> car
	Cerrar



Puede h funcion configu	nacer que la configuración IPvé alidad. De lo contrario, deberá ración IPv6 apropiada.	5 se asigne automática consultar con el admi	amente si la red nistrador de rec	l es compatible c d cuál es la	on esta
	topor upp dirección IBu6 pute	máticomonto \Lambda	utor	nátic	0
	ar la siguiente dirección IPv6 auto		utor	nauc	U
Direc	ción TPu6				_
1	alon 1990.				
Long	icua del prenjo de subrea;				
Puer	ta de enlace predeterminada:				
() Ob	otener la dirección del servidor	DNS automáticament	e		
- Us	ar las siguientes direcciones de	e servidor DNS:			
Servi	idor DNS preferido:				
Servi	idor DNS alternativo:				
Propiedad	es de Protocolo de Internet	versión 6 (TCP/IPv6	5)		2
Propiedado General Puede H funcion configu	es de Protocolo de Internet nacer que la configuración IPvé alidad. De lo contrario, deberá	: versión 6 (TCP/IPvé 5 se asigne automática consultar con el admi	5) amente si la red nistrador de red	l es compatible c d cuál es la	on esta
Propiedado General Puede H funcion: configui	es de Protocolo de Internet hacer que la configuración IPvé alidad. De lo contrario, deberá ración IPv6 apropiada. htener una dirección IPv6 auto	: versión 6 (TCP/IPvé 5 se asigne automátic: consultar con el admi máticamente	5) amente si la red nistrador de rec Mar	l es compatible c d cuál es la 1ual	on esta
Propiedado General Puede H funcion: configui © Ot	es de Protocolo de Internet hacer que la configuración IPvé alidad. De lo contrario, deberá ración IPv6 apropiada. otener una dirección IPv6 auto ar la siguiente dirección IPv6:	s versión 6 (TCP/IPvé 5 se asigne automátic consultar con el admi máticamente	5) amente si la red nistrador de rec Mar	l es compatible c d cuál es la nual	on esta
Propiedadd General Puede f funcion: configui © Ot Us Direc	es de Protocolo de Internet lacer que la configuración IPvé lalidad. De lo contrario, deberá ración IPv6 apropiada. otener una dirección IPv6 auto ar la siguiente dirección IPv6: ción IPv6:	s versión 6 (TCP/IPvé 5 se asigne automátic: consultar con el admi máticamente 2001:db8:1:1::2	5) amente si la red nistrador de red Mat	l es compatible c d cuál es la nual	on esta
Propiedado General Puede h funcion, configui O OL Direc Long	es de Protocolo de Internet hacer que la configuración IPvé alidad. De lo contrario, deberá ración IPv6 apropiada. otener una dirección IPv6 auto ar la siguiente dirección IPv6: ción IPv6: itud del prefijo de subred:	versión 6 (TCP/IPvé 5 se asigne automátic consultar con el admi máticamente 2001:db8:1:1::2 64	5) amente si la red nistrador de rec Mar	l es compatible c d cuál es la nual	on esta
Propiedad General Puede H funcion. configui © Ot 0 Us Direc Long Puer	es de Protocolo de Internet acer que la configuración IPvé alidad. De lo contrario, deberá ración IPv6 apropiada. otener una dirección IPv6 auto ar la siguiente dirección IPv6: ción IPv6: itud del prefijo de subred: ta de enlace predeterminada:	versión 6 (TCP/IPvé 5 se asigne automática consultar con el admi máticamente 2001:db8:1:1::2 64 2001:db8:1:1::1	5) amente si la red nistrador de rec Mat	l es compatible c d cuál es la nual	on esta
Propiedad General Puede h funcion configui O Ot Direc Long Puer	es de Protocolo de Internet macer que la configuración IPvé alidad. De lo contrario, deberá ración IPv6 apropiada. otener una dirección IPv6 auto ar la siguiente dirección IPv6: ción IPv6: itud del prefijo de subred: ta de enlace predeterminada: otener la dirección del servidor	versión 6 (TCP/IPv6 5 se asigne automática consultar con el admi máticamente 2001:db8:1:1::2 64 2001:db8:1:1::1 DNS automáticament	5) amente si la red nistrador de rec Mar	i es compatible c d cuál es la nual	on esta
Propiedad General Puede H funcion configui © Us Direc Long Puer 0 Us	es de Protocolo de Internet hacer que la configuración IPvé alidad. De lo contrario, deberá ración IPv6 apropiada. otener una dirección IPv6 auto ar la siguiente dirección IPv6: ición IPv6: itud del prefijo de subred: ta de enlace predeterminada: otener la dirección del servidor ar las siguientes direcciones di	versión 6 (TCP/IPv6 5 se asigne automátic consultar con el admi máticamente 2001:db8:1:1::2 64 2001:db8:1:1::1 DNS automáticament e servidor DNS:	5) amente si la red nistrador de rec Mar	i es compatible c d cuál es la nual	on esta
Propiedadu General Puede H funcion Ot Ot Direc Long Puer Ot Ot Servi	es de Protocolo de Internet hacer que la configuración IPvé alidad. De lo contrario, deberá ración IPv6 apropiada. otener una dirección IPv6 auto ar la siguiente dirección IPv6: itud del prefijo de subred: ta de enlace predeterminada: otener la dirección del servidor ar las siguientes direcciones de dor DNS preferido:	versión 6 (TCP/IPv6 5 se asigne automátic consultar con el admi máticamente 2001:db8:1:1::2 64 2001:db8:1:1::1 DNS automáticament e servidor DNS: 2001:db8:1:1::1	5) amente si la red nistrador de rec Mar e	i es compatible c d cuál es la nual	on esta
Propiedadu General Puede H funcion Ot Ot Direc Long Puer Ot Servi	es de Protocolo de Internet hacer que la configuración IPvé alidad. De lo contrario, deberá ración IPv6 apropiada. otener una dirección IPv6 auto ar la siguiente dirección IPv6: ción IPv6: tud del prefijo de subred: ta de enlace predeterminada: otener la dirección del servidor ar las siguientes direcciones de dor DNS preferido: dor DNS preferido:	versión 6 (TCP/IPvé 5 se asigne automática consultar con el admi máticamente 2001:db8:1:1::2 64 2001:db8:1:1::1 DNS automáticamente e servidor DNS: 2001:db8:1:1::1	5) amente si la red nistrador de rec Mar	i es compatible c d cuál es la nual	on esta
Propiedadu General Puede H funcion o Ot O Us Direc Long Puer O Ot O Us Servi	es de Protocolo de Internet hacer que la configuración IPvé alidad. De lo contrario, deberá ración IPv6 apropiada. otener una dirección IPv6 auto ar la siguiente dirección IPv6: ción IPv6: titud del prefijo de subred: ta de enlace predeterminada: otener la dirección del servidor ar las siguientes direcciones de dor DNS preferido: dor DNS alternativo:	versión 6 (TCP/IPvé 5 se asigne automática consultar con el admi máticamente 2001:db8:1:1::2 64 2001:db8:1:1::1 DNS automáticament e servidor DNS: 2001:db8:1:1::1 2001:db8:1:1::1	5) amente si la red nistrador de rec Mar e	i es compatible c d cuál es la nual	on esta
Propiedad General Puede H funcion © Us Direc Long Puer © Us Servi Servi	es de Protocolo de Internet hacer que la configuración IPvé alidad. De lo contrario, deberá ración IPv6 apropiada. htener una dirección IPv6 auto ar la siguiente dirección IPv6: itud del prefijo de subred: ta de enlace predeterminada: htener la dirección del servidor ar las siguientes direcciones de dor DNS preferido: dor DNS alternativo:	x versión 6 (TCP/IPvé 5 se asigne automátic: consultar con el admi máticamente 2001:db8:1:1::2 64 2001:db8:1:1::1 DNS automáticament e servidor DNS: 2001:db8:1:1::1 2001:db8:1:1::100	5) amente si la red nistrador de rec Mar e	es compatible c d cuál es la nual	on esta

Instalación de IPv6: Vista (3)

- Desinstalación
 - No puede ser desactivado ya que esta completamente integrado con IPv4
- Puede ser desactivado para una interfaz de red concreta
 - A través del GUI
- El uso de comandos netsh es posible. Requiere DOS con permisos de administrador
- Algunos componentes de IPv6 pueden ser definidos a través del registro
 - http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb878057.aspx
 - Crear registro (tipo DWORD) : HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\tcpip6\Parameters \DisabledComponents
 - El valor de DisabledComponents es una mascara de bits que controla los siguientes "flags", empezando por el bit mas bajo (Bit 0 = activado, en todos los casos por defecto):
 - Bit 0 → 1 para desactivar IPv6 en todas las interfaces de túnel, incluyendo ISATAP, 6to4, y Teredo.
 - Bit 1→ 1 para desactivar todos los túneles 6to4.
 - Bit 2 → 1 para desactivar todos los túneles ISATAP.
 - Bit 3 → 1 para desactivar todos los túneles Teredo.
 - Bit 4 → 1 para desactivar IPv6 en todas las interfaces de tipo "no-tunel", incluyendo LAN, WLAN, PPP, etc.
 - Bit 5 → 1 para modificar la tabla de políticas de prefijos para que se prefiera IPv4 o IPv6. Default value is 0
 - Ejemplos de valores **DisabledComponents** para desactivar algunos componentes:

Disable all tunnel interfaces	0x1
Disable 6to4	0x2
Disable ISATAP	0x4
Disable Teredo	0x8
Disable Teredo and 6to4	0xA
Disable all LAN and PPP interfaces	0x10
 Disable all LAN, PPP, and tunnel interfaces 	0x11
Prefer IPv4 over IPv6	0x20
Disable IPv6 over all interfaces and prefer IPv4 to IPv6	0xFF





Instalación de IPv6: 7 RC (1)

- Windows 7 Ultimate Version RC 6.1.7100
- ¡No es necesario hacer nada!
 - IPv6 está instalado y habilitado por defecto ③
 - La configuración esta basada en entorno gráfico y comandos netsh
- Soporte IPv6 similar al de Vista y Server 2008
 - IPsec, MLDv2, LLMNR, IPv6 en URLs, IPV6CP, IPv6 sobre PPP, DHCPv6, Teredo
 - Cambia: Identificador de Interface aleatorio por defecto (RFC 3041)
 - No usa EUI-64 por defecto para el identificador de interfaz en las direcciones autoconfiguradas.
 netsh interface ipv6 set global [[randomizeidentifiers=]enabled|disabled]

Pero con algunas nuevas mejoras

IP-HTTPS (IP over Secure HTTP)

• permite a los hosts atravesar un servidor proxy o firewall y conectarse a redes privadas por medio de IPv6 dentro de un túnel HTTPS. HTTPS no provee seguridad a los datos, es necesario usar IPsec para dar seguridad a una conexión IP-HTTPS. Más información en http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd358571.aspx

- DirectAccess

- Permite a los usuarios conectarse de manera transparente a la red corporativa sin establecer específicamente una conexión VPN. También permite al administrador de red seguir en contacto con los host móviles fuera de la oficina, y poder hacer actualizaciones y dar soporte a dichos equipos. Se una arquitectura donde un cliente IPv6 se comunica con un servidor IPv6 en la red corporativa. También se pueden usar conexiones desde Internet IPv4 empleando 6to4, Teredo e ISATAP. También se puede usar IP-HTTPS. DirectAccess usa túneles IPsec para proveer seguridad a la autenticación y al acceso de recursos.
- El cliente puede ser un Windows 7 o Server 2008. El servidor puede ser un Server 2008.





Instalación de IPv6: 7 RC (2)

? ×

Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Properties

You can get IPv6 settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IPv6 settings.

General

Configuración en entorno gráfico

		Obtain an IPv6 address automatically Oute the following IPv6 address: IPv6 address:
aff Wireless Network Connection Status	Wireless Network Connection Properties	Subnet prefix length:
General	Networking Sharing	Default gateway:
Connection IPv4 Connectivity: Internet IPv4 Connectivity: Internet Media State: Enabled SSID: Duration: 01:14:00 Speed: 54.0 Mbps Signal Quality:	Connect using:	Obtain DNS server address automatically Use the following DNS server addresses: Preferred DNS server: Alternate DNS server: Validate settings upon exit Advanced OK Cancel
Details Wireless Properties Activity		Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Properties
Sent — Received Bytes: 12.088.085 1.441.604	Install Uninstall Properties Description TCP/IP version 6. The latest version of the internet protocol that provides communication across diverse interconnected networks.	You can get IPv6 settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IPv6 settings. Obtain an IPv6 address automatically IPv6 address: IPv6 address:
Close		Subnet prefix length: 64 Default gateway: 2001:db8:1:1::1
	Deseleccionar la casilla para deshabilitar el protocolo por interfaz	Obtain DNS server address automatically Image: Server address automatically Image: Server addresses: Preferred DNS server: 2001:db8:1:1::1 Alternate DNS server: 2001:db8:100:100::1
		Validate settings upon exit Advanced OK Cancel
11410	THE IP+6	PORTAL Consultores Integrales en Telecomunicaciones - 14

Instalación de IPv6: 7 RC (3)

- Desinstalación
 - No puede ser desactivado ya que esta completamente integrado con IPv4
- Puede ser desactivado para una interfaz de red concreta
 - A través del GUI
- El uso de comandos netsh es posible. Requiere DOS con permisos de administrador
- También como en Vista algunos componentes de IPv6 pueden ser definidos a través del registro
 - http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb878057.aspx



- 15

Instalación de IPv6: Linux (1)

- Soporte a partir de versión del kernel 2.4.x
- Comprobar si esta instalado: #test -f /proc/net/if_inet6 && echo "Kernel actual soporta IPv6"
- Instalar módulo:

#modprobe ipv6

Comprobar módulo:

#Ismod |grep -w 'ipv6' && echo "modulo IPv6 cargado"

 Carga/descarga automática del modulo (/ etc/modules.conf o /etc/conf.modules):

alias net-pf-10 ipv6 #habilita carga bajo demanda alias net-pf-10 off #deshabilita carga bajo demanda





Instalación de IPv6: Linux (2)

ifconfig para verificar eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:E0:81:05:46:57 inet addr:10.0.0.3 Bcast:10.0.0.255 Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::2e0:81ff:fe05:4657/64 Scope:Link inet6 addr: 2001:800:40:2a05::3/64 Scope:Global UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU: 1500 Metric: 1 RX packets:2010563 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1700527 errors:0 dropped:0 overruns:2 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:205094215 (195.5 Mb) TX bytes:247063610 (235.6Mb) Interrupt:11 Base address:0xe000 Memory:f8201000-f8201038 Io Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 inet6 addr: ::1/128 Scope:Host UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1 RX packets:1675838 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1675838 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:659846244 (629.2 Mb) TX bytes:659846244 (629.2 Mb)



Instalación de IPv6: Linux (3)

Configuración permanente

Red Hat (desde 7.1) y "clones":

Añadir a /etc/sysconfig/network: NETWORKING_IPV6=yes

Reiniciar la red:

service network restart

0

#/etc/init.d/network restart

• SUSE:

Añadir en /etc/sysconfig/network/ifcfg-<Interface-Name>: SUSE 8.0: IP6ADDR="<ipv6-address>/<prefix>" SUSE 8.1: IPADDR="<ipv6-address>/<prefix>"



- 18

Instalación de IPv6: Linux (4)

Configuración permanente

• Debian:

Con el módulo IPv6 cargado se edita /etc/network/interfaces, por ejemplo: iface eth0 inet6 static

pre-up modprobe ipv6

address 3ffe:ffff:1234:5::1:1

Elimina completamente la autoconfiguracion:

up echo 0 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/autoconf

netmask 64

El router esta autoconfigurado y no tiene dirección fija.

Se encuentra gracias a

(/proc/sys/net/ipv6/conf/all/accept_ra).

Si no habrá que configurar el GW:

gateway 3ffe:ffff:1234:5::1

Se reinicia o:

ifup --force eth0



Instalación de IPv6: Linux (5)

• Herramientas:

1. net-tools package

/sbin/ifconfig -? 2>& 1|grep -qw 'inet6' && echo "'ifconfig' soporta IPv6" # /sbin/route -? 2>& 1|grep -qw 'inet6' && echo "'route' soporta IPv6"

2. iproute package

/sbin/ip 2>&1 |grep -qw 'inet6' && echo "'ip' soporta IPv6"

3. iputils package contiene ping6, traceroute6 y tracepath6



Instalación de IPv6: BSD (1)

- Soporte a partir de versión 4.5+):
- Soporte muy bueno, la pila ya viene instalada





Instalación de IPv6: Mac OS X (1)

- Soporte a partir de 10.2 Jaguar
- Habilitado por defecto
- A partir de 10.3 Panther es posible habilitar/deshabilitar y configurar IPv6 con una interfaz GUI. Preferencia del Sistema > Red
- Configurar IPv6

	e e Red			
	Mostrar todo		Configurar IPv6: Automáticamente	•
Arriver .	Ubicación: Automático		Dirección IPv6: fe80::21b:63ff:fe0a	::a963
	Configurar: AirPort		Router:	
	AirPort TCP/IP PPPoE AppleTalk Proxies			
	Configurar IPv4: Usar DHCP			Cancelar OK
	Dirección IP: 192.168.1.4 Renovar cesión d	e DHCP		
	Máscara subred: 255.255.255.0 Cliente DHCP:	recorio)		
	Router: 192.168.1.1	esano)		
	Servidores DNS:	(Opcional)	Configurar IPv6: Manualmente	•
	Dominios búsqueda:	(Opcional)	Dirección IPv6: 2001:db8:1:1::2	
	Dirección IPv6: fe80:0000:0000:0000:021b:63ff:fe0a:a963		Router: 2001:db8:1:1::1	
	Configurar IPv6	(?)	Long. del prefijo: 64	
				Cancelar OK
	Haga clic aquí para impedir futuros cambios. Asistente)	Aplicar		
				Consul:

Instalación de IPv6: Mac OS X (2)

	Red	
Mostrar todo]	Q
Ubic	ación: Automático	•
Con	Manualmente Usar DHCP con dirección manual	Ð
AirP	Usar DHCP Usar BootP	xies]
		_
Configurar IPv4:	✓ Desactivado	-
Configurar IPv4: Servidores DNS:	✓ Desactivado	(Opcional)
Configurar IPv4: Servidores DNS: Dominios búsqueda:	✓ Desactivado	(Opcional) (Opcional)
Configurar IPv4: Servidores DNS: Dominios búsqueda: Dirección IPv6:	✓ Desactivado	(Opcional) (Opcional) 63

/ .

1 1114

1 1 1 1114

Habilitar/deshabilitar IPv6

0	Automáticamente Manualmente		
Configurar IPv	6 √ Desactivado		-
Ubic	ación: (Automático	-	÷)
Confi			
Configurar IPv4:	t TCP/IP PPPoE	Cancelar	ОК
Dirección IP:	192.168.1.4	Renovar ce	sión de DHCP
Máscara subred:	255.255.255.0	Cliente DHCP:	
Router:	192.168.1.1	(S	i es necesario)
Servidores DNS:			(Opcional)
Dominios búsqueda:			(Opcional)
Dirección IPv6:	fe80:0000:0000:0000:0)21b:63ff:fe0a:a963	
	Configurar IPv6		?
Haga clic aquí para i	mpedir futuros cambios.	Asistente	Aplicar

- Habilitar/deshabilitar IPv6 en todas la interfaces
 - Habilitar # ip6 –a
 - Deshabilitar # ip6 -x



Parte 2

Configuración básica Stateless/Stateful, privacidad, rutas estáticas





- 24

Configuración básica: Windows (1)

- Comandos de configuración básicos en Windows
- Sirven para obtener información sobre el estado y realizar la configuración de interfaces, direcciones, caches, rutas, etc.
- Dos grupos de comandos:
 - ipv6.exe (hasta XP SP1)
 - Algunos cambios no son permanentes y se pierden cuando se reinicia el PC. Se pueden ejecutar en cada inicio con un script .cmd
 - netsh interface ipv6 (para XP SP2 y posteriores, 2003, Vista y 7)
 - Opcion de store=active|persistent para guardar cambios
- Equivalencias en:

http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb726950.aspx



Configuración básica: Windows (2)

• Comandos "ipv6" (hasta XP SP1)

(algunos requieren permisos de administración)

- ipv6 [-p] [-v] if [ifindex]
- ipv6 [-p] ifcr v6v4 v4src v4dst [nd] [pmld]
- ipv6 [-p] ifcr 6over4 v4src
- ipv6 [-p] ifc ifindex [forwards] [-forwards] [advertises] [-advertises] [mtu #bytes] [site site-identifier] [preference P]
- ipv6 rlu ifindex v4dst
- ipv6 [-p] ifd ifindex
- ipv6 [-p] adu ifindex/address [life validlifetime[/preflifetime]] [anycast] [unicast]
- ipv6 nc [ifindex [address]]
- ipv6 ncf [ifindex [address]]
- ipv6 rc [ifindex address]
- ipv6 rcf [ifindex [address]]
- ipv6 bc
- ipv6 [-p] [-v] rt
- ipv6 [-p] rtu prefix ifindex[/address] [life valid[/pref]] [preference P] [publish] [age] [spl SitePrefixLength]
- ipv6 spt
- ipv6 spu prefix ifindex [life L]
- ipv6 [-p] gp
- ipv6 [-p] gpu [parameter value] ... (try -?)
- ipv6 renew [ifindex]
- ipv6 [-p] ppt
- ipv6 [-p] ppu prefix precedence P srclabel SL [dstlabel DL]
- ipv6 [-p] ppd prefix
- ipv6 [-p] reset
- ipv6 install
- ipv6 uninstall





Configuración básica: Windows (3)

- Comandos "netsh interface ipv6" (para XP SP2 y post., 2003, Vista y 7) (algunos requieren permisos de administración)
 - 6to4
 Cambia al contexto `netsh interface ipv6 6to4'.
 - Muestra una lista de comandos.

- ?

help

- set

- show

install

renew

uninstall

isatap

reset

- add
 Agrega una entrada de configuración a una tabla.
- delete
 Elimina una entrada de configuración de una tabla.
- dump Muestra un script de configuración.
 - Muestra una lista de comandos.
 - Cambia al contexto `netsh interface ipv6 isatap'.
 - Restablece las configuraciones de IP.
 - Establece la configuración de la información.
 - Muestra información.
 - Installs IPv6 (no disponible en Vista y 7)
 - Uninstalls IPv6 (no disponible en Vista y 7)
 - Restarts IPv6 interfaces (no disponible en Vista y 7)



Configuración básica: Windows (4)

Comandos "netsh interface ipv6 add"

- add address Agrega una dirección IP estática o puerta de enlace predeterminada a la interfaz especificada.
- add dnsserver Agrega una dirección estática del servidor DNS.
- add neighbors Agrega una dirección de vecino.
- add potentialrouter Agrega un enrutador a la lista de posibles enrutadores en una interfaz.
- add prefixpolicy Agrega una entrada de directiva de prefijo.
- add route
 Agrega una ruta a través de una interfaz.
- add v6v4tunnel Crea un túnel de punto a punto IPv6-in-IPv4.
- add 6over4tunnel Crea un túnel una interfaz 6over4 . (no disponible en Vista y 7)

Comandos "netsh interface ipv6 set"

- set address Establece la dirección IP o puerta de enlace predeterminada para una interfaz.
- set compartment Modifica parámetros de configuración de compartimiento.
- set dnsserver Establece el modo y las direcciones del servidor DNS.
- set dynamicportrange Modifica el intervalo de puertos usado en la asignación de puertos dinámicos.
- set global Modifica parámetros generales de configuración global.
- set interface Modifica parámetros de configuración de interfaz para IP.
- set neighbors Establece una dirección de vecino.
- set prefixpolicy Modifica la información de directiva de prefijo.
- set privacy Modifica los parámetros de configuración de privacidad.
- set route
 Modifica parámetros de ruta.
- set subinterface Modifica parámetros de configuración de subinterfaz.
- set teredo
 Define el estado de Teredo.
- set mobility Modifica parámetros de configuración de movilidad. (no disponible en Vista y 7)
- set state Establece el estado de funcionalidades desaconsejadas (deprecated). (no disponible en Vista y 7)





Configuración básica: Windows (5)

Comandos "netsh interface ipv6 show"

- show addresses Muestra direcciones IP actuales.
- show compartments Muestra parámetros de compartimiento.
- show destinationcache Muestra las entradas de caché de destino.
- show dnsservers Muestra las direcciones del servidor DNS.
- show dynamicportrange Muestra parámetros de configuración de intervalo de puertos dinámicos.
- show global
 Muestra parámetros de configuración global.
- show interfaces Muestra parámetros de interfaz.
- show ipstats Muestra estadísticas IP.
- show joins Muestra los grupos de multidifusión unidos.
- show neighbors Muestra entradas en caché de vecinos.
- show offload Muestra la información de descarga.
- show potentialrouters Muestra los enrutadores posibles.
- show prefixpolicies Muestra entradas de directiva de prefijo.
- show privacy Muestra parámetros de configuración de privacidad.
- show route
 Muestra entradas de tabla de rutas.
- show siteprefixes Muestra entradas de la tabla de prefijos de sitios.
- show subinterfaces Muestra parámetros de subinterfaz.
- show tcpstats Muestra estadísticas TCP.
- show teredo Muestra el estado de Teredo.
- show udpstats Muestra estadísticas UDP.
- show bindingcacheentries Muestra entradas de binding cache (no disponible en Vista y 7)
- show mobility Muestra parámetros de configuración de movilidad. (no disponible en Vista y 7)
- show state en Vista y 7)
 Muestra el estado de funcionalidades desaconsejadas (deprecated) (no disponible
- show routes Muestra entradas de tabla de rutas. (no disponible en Vista y 7 sustituido por show route)



Configuración básica: Windows (6)

- Información de interfaces
 - ipconfig [/all]
 - ipv6 [-v] if [lflndex]
 - netsh interface ipv6 show interfaces [[interface=]<cadena>] [[rr=]<entero>] [[level=]normal|verbose] [store=]active| persistent]
- Ejemplo: ipv6 if 5

Interface 5: Ethernet: Local Area Connection Guid {F5149413-6E54-4FDA-87BD-24067735E363} uses Neighbor Discovery uses Router Discovery link-laver address: 00-01-4a-18-26-c7 preferred global 2001:db8::2, life infinite (manual) preferred global 2001:db8::4, life infinite (manual) preferred global 2001:db8::fde7:a76f:62d5:3bb9, life 6d21h3m20s/21h33s (temporary) preferred global 2001:db8::201:4aff:fe18:26c7, life 29d23h51m39s/6d23h51m39s (public) preferred link-local fe80::201:4aff:fe18:26c7, life infinite multicast interface-local ff01::1, 1 refs, not reportable multicast link-local ff02::1, 1 refs, not reportable multicast link-local ff02::1:ff18:26c7, 2 refs, last reporter multicast link-local ff02::1:ffd5:3bb9, 1 refs, last reporter multicast link-local ff02::1:ff00:4, 1 refs, last reporter multicast link-local ff02::1:ff00:2, 1 refs, last reporter link MTU 1500 (true link MTU 1500) current hop limit 64 reachable time 29000ms (base 30000ms) retransmission interval 1000ms DAD transmits 1 default site prefix length 48





Configuración básica: Windows (7)

- Ping6 hasta XP SP1/2003 SP1
 - ping6 [-t] [-a] [-n cuenta] [-l tamaño] [-w tiempo_espera] [s srcaddr] [-r] nombre_destino
- Basta utilizar el comando ping en lugar ping6 si la petición DNS devuelve un registro AAAA
 - Ping

ping [-t] [-a] [-n cuenta] [-l tamaño] [-f] [-i TTL] [-v TOS] [-r cuenta] [-s cuenta] [[-j lista-host] | [-k lista-host]] [-w tiempo_espera] [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] nombre_destino

- -4 Forzar el uso de IPv4
 - -6 Forzar el uso de IPv6



- 31

Configuración básica: Windows (8)

Ejemplos de Ping

ping www.ipv6tf.org

Haciendo ping a www.ipv6tf.org [2a01:48:1:0:2e0:81ff:fe05:4658] desde 2001:db8:0:0:2c0:26ff:fea0:a341 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 2a01:48:1:0:2e0:81ff:fe05:4658: tiempo<1m

(0% perdidos),

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:

Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms



Configuración básica: Windows (9)

Ejemplos de Ping

ping ::1

Haciendo ping a ::1 desde ::1 con 32 bytes de datos: Respuesta desde ::1: tiempo<1m Respuesta desde ::1: tiempo<1m Respuesta desde ::1: tiempo<1m Estadísticas de ping para ::1: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos),

```
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
```

```
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms
```

ping6 fe80::e8a7:b568:a076:6ba3 (link-local propia)

Haciendo ping a fe80::e8a7:b568:a076:6ba3 desde fe80::e8a7:b568:a076:6ba3%5 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde fe80::e8a7:b568:a076:6ba3: tiempo<1m Respuesta desde fe80::e8a7:b568:a076:6ba3: tiempo<1m Respuesta desde fe80::e8a7:b568:a076:6ba3: tiempo<1m Respuesta desde fe80::e8a7:b568:a076:6ba3: tiempo<1m Estadísticas de ping para fe80::e8a7:b568:a076:6ba3:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0

(0% perdidos),

Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:

Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms





Configuración básica: Windows (10)

- Paréntesis 1: ¿Qué vecinos tengo?
 - netsh interface ipv6 show neighbors

Interface 5: Local Area Connection

Internet Address

Physical Address Type

fe80::e8a7:b568:a076:6ba3 fe80...200.87ff.fe28.a0e0 2001:db8::201:4aff:fe18:26c7 2001:db8::fde7:a76f:62d5:3bb9 00-01-4a-18-26-c7 Permanent 2001[.]db8^{..}2a03^{..}3 2001:db8::1 2001:db8::2 2001:db8::4

00-01-4a-18-26-c7 Permanent 00-00-87-28-a0-e0 Stale (router) 00-01-4a-18-26-c7 Permanent 00-e0-81-05-46-57 Stale 00-00-87-28-a0-e0 Stale 00-01-4a-18-26-c7 Permanent 00-01-4a-18-26-c7 Permanent

- Paréntesis 2: La referencia a una interfaz se hace con % •
 - %5 se refiere a la interfaz 5



Configuración básica: Windows (11)

Ejemplos de Ping

ping fe80::200:87ff:fe28:a0e0%5 (link-local vecino en la interfaz 5)

Haciendo ping a fe80::200:87ff:fe28:a0e0%5 desde fe80::201:4aff:fe18:26c7%5 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde fe80::200:87ff:fe28:a0e0%5: tiempo<1ms Respuesta desde fe80::200:87ff:fe28:a0e0%5: tiempo<1ms Respuesta desde fe80::200:87ff:fe28:a0e0%5: tiempo<1ms Respuesta desde fe80::200:87ff:fe28:a0e0%5: tiempo<1ms Estadísticas de ping para fe80::200:87ff:fe28:a0e0%5: Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos), Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:

Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms



- 35

Configuración básica: Windows (12)

- Traceroute hasta XP SP1/2003 SP1
 - tracert6 [-d] [-h saltos_máximos] [-w tiempo_de_espera] [s srcaddr] nombre_destino
- Basta utilizar el comando tracert en lugar tracert6 si la petición DNS devuelve un registro AAAA
 - Traceroute
 - tracert [-d] [-h saltos_máximos] [-j lista_de_hosts] [-w tiempo_de_espera] [-R] [-S srcaddr] [-4] [-6] nombre_destino
 - -4 Forzar el uso de IPv4
 - -6 Forzar el uso de IPv6


Configuración básica: Windows (13)

• Ejemplos de Traceroute

tracert www.lacnic.net

Traza a la dirección lacnic.net [2001:13c7:7002:4000::10] sobre un máximo de 30 saltos:

- 1 <1 ms <1 ms <1 ms 2a01:48:1::ff0
- 2 29 ms 25 ms 7 ms 2a01:48::d5ac:227d
- 3 53 ms 60 ms 35 ms tunnel105.tserv17.lon1.ipv6.he.net [2001:470:14:69::1]
- 4 75 ms 109 ms 34 ms gige-g4-18.core1.lon1.he.net [2001:470:0:a3::1]
- 5 63 ms 43 ms 73 ms 10gigabitethernet1-1.core1.ams1.he.net [2001:470:0:3f::2]
- 6 447 ms 163 ms 112 ms 2001:7f8:1::a500:3549:2
- 7 297 ms 325 ms 319 ms 2001:450:2002:7f::2
- 8 303 ms 313 ms 656 ms ar01.bb2.registro.br [2001:12ff:2:1::244]
- 9 297 ms 315 ms 313 ms gw01.lacnic.registro.br [2001:12ff:1:3::212]

10 302 ms 320 ms 320 ms www.lacnic.net [2001:13c7:7002:4000::10] Traza completa.



Configuración básica: Windows (14)

- Agregar una dirección:
- netsh interface ipv6 add address
 [interface=]<cadena (nombre de interfaz o
 índice)> [address=]<dirección IPv6>[/<entero>]
 [[type=]unicast|anycast] [[validlifetime=]<entero>|
 infinite] [[preferredlifetime=]<entero>|infinite]
 [[store=]active|persistent]
- Ejemplo: netsh interface ipv6 add address 5 2001:db8::2 type=unicast validlifetime=infinite preferredlifetime=10m store=active
- Revisar configuración con netsh interface ipv6 show address 5



Configuración básica: Windows (15)

- Modificar opciones de una dirección existente:
- netsh interface ipv6 set address
 [interface=]<cadena> [address=]<dirección
 IPv6> [[type=]unicast|anycast]
 [[validlifetime=]<entero>|infinite]
 [[preferredlifetime=]<entero>|infinite]
 [[store=]active|persistent]
- Ejemplo: netsh interface ipv6 set address 5 2001:db8::2 preferredlifetime=infinite
- Revisar configuración con netsh interface ipv6 show address 5



Configuración básica: Windows (16)

- Eliminar una dirección:
- netsh interface ipv6 delete address
 [interface=]<cadena> [address=]<dirección</p>
 IPv6> [[store=]active|persistent]
- Ejemplo: netsh interface ipv6 delete address 5 2001:db8::2 store=persistent
- Revisar configuración con netsh interface ipv6 show address 5



Configuración básica: Windows (17)

- Agregar una ruta:
- netsh interface ipv6 add route
 - add route [prefix=]<dirección IPv6>/<entero> [interface=]<cadena> [[nexthop=]<dirección IPv6>] [[siteprefixlength=]<entero>] [[metric=]<entero>] [[publish=]no|yes|immortal] [[validlifetime=]<entero>|infinite] [[preferredlifetime=]<entero>|infinite] [[store=]active|persistent]
- Ejemplo: netsh interface ipv6 add route 2002::/16 5 fe80::200:87ff:fe28:a0e0 store=persistent
 - Arriba, fe80::200:87ff:fe28:a0e0 es la puerta de enlace



Configuración básica: Windows (18)

- Mostrar rutas:
- netsh interface ipv6 show route [[level=]normal|verbose] [[store=]active| persistent]
- Ejemplo: netsh interface ipv6 show route
 Publicar Tipo Mét Prefijo Índ Puerta enl./Nombre int.

No	Manual	8 ::/0
no	Manual	0 2002::/16
no	Autoconf	8 2001:db8::/64
no	Autoconf	256 ::/0

- 13 Conexión de área local* 7
 - 5 fe80::200:87ff:fe28:a0e0
 - 5 Local Area Connection
 - 5 fe80::200:87ff:fe28:a0e0





Configuración básica: Windows (19)

- Eliminar una ruta:
- netsh interface ipv6 delete route [prefix=]<dirección IPv6>/<entero> [interface=]<cadena> [[nexthop=]<dirección IPv6>] [[store=]active|persistent]
- Ejemplo: netsh interface ipv6 delete route 2002::/16 5 fe80::200:87ff:fe28:a0e0 store=persistent
- Revisar con netsh interface ipv6 show route



Configuración básica: Windows (20)

- Añadir un Servidor DNS:
- netsh interface ipv6 add dnsserver [name=]<cadena> [address=]<dirección IPv6> [[index=]<entero>]
- En XP SP1/2003 SP1 se usa dns en lugar de dnsserver
- Ejemplo: netsh interface ipv6 add dnsserver "Local area network" 2001:7f9:1000:1::947c 1
- El "index" representa la posición (preferencia) del servidor DNS que se configura en la lista de servidores DNS



Configuración básica: Windows (19)

- Mostrar Servidores DNS:
- netsh interface ipv6 show dnsservers [[name=]cadena]
- Ejemplo: netsh interface ipv6 show dnsservers DNS servers in LAN interface Index DNS server

2001:7f9:1000:1::947c 2001:7f9:1000:1::947c

1 2





Configuración básica: Windows (20)

- Borrar un Servidor DNS:
- netsh interface ipv6 delete dnsserver [name=]<cadena> [[address=]<dirección IPv6>] all]
- Ejemplo: netsh interface ipv6 delete dnsserver "Local area network" all
- Verificar mediante netsh interface ipv6 show dnsservers



Configuración básica: Linux (1)

Comandos básicos (1)

- ifconfig
- ping6 <hostcondirIPv6>|<dirIPv6>|[-I <interfaz>] <link-localipv6address>
- traceroute6 <hostcondirIPv6>|<dirIPv6>
- tracepath6 <hostcondirIPv6>|<dirIPv6>
- tcpdump





Configuración básica: Linux (2)

ping6 ::1

PING ::1(::1) 56 data bytes 64 bytes from ::1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.047 ms 64 bytes from ::1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.039 ms 64 bytes from ::1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.042 ms 64 bytes from ::1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.020 ms --- ::1 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2999ms rtt min/avg/max/mdev = 0.020/0.037/0.047/0.010 ms

ping6 -l eth0 fe80::2e0:81ff:fe05:4657

PING fe80::2e0:81ff:fe05:4657(fe80::2e0:81ff:fe05:4657) from ::1 eth0: 56 data bytes

64 bytes from fe80::2e0:81ff:fe05:4657: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.056 ms 64 bytes from fe80::2e0:81ff:fe05:4657: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.055 ms 64 bytes from fe80::2e0:81ff:fe05:4657: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.048 ms 64 bytes from fe80::2e0:81ff:fe05:4657: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.128 ms --- fe80::2e0:81ff:fe05:4657 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 2997ms rtt min/avg/max/mdev = 0.048/0.071/0.128/0.034 ms





Configuración básica: Linux (3)

Comandos básicos (2)

Añadir una dirección IPv6

/sbin/ip -6 addr add <ipv6address>/<prefixlength> dev <interface>
/sbin/ifconfig <interface> inet6 add <ipv6address>/<prefixlength>

Eliminar una dirección IPv6

/sbin/ip -6 addr del <ipv6address>/<prefixlength> dev <interface>
/sbin/ifconfig <interface> inet6 del <ipv6address>/<prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength></prefixlength>





Configuración básica: Linux (4)

Rutas estáticas

Ver rutas IPv6

/sbin/ip -6 route show [dev <device>]
/sbin/route -A inet6

Añadir ruta a través de una puerta de enlace

/sbin/ip -6 route add <ipv6network>/<prefixlength> via <ipv6address>
 [dev <device>]
#/sbin/route -A inet6 add <ipv6network>/<prefixlength> gw <ipv6address>
 [dev <device>]



Configuración básica: Linux (5)

- Eliminar ruta a través de una puerta de enlace
- # /sbin/ip -6 route del <ipv6network>/<prefixlength> via <ipv6address>
 [dev <device>]
- # /sbin/route -A inet6 del <network>/<prefixlength> [dev <device>]
- Añadir ruta a través de una interfaz

/sbin/ip -6 route add <ipv6network>/<prefixlength> dev <device> metric 1
/sbin/route -A inet6 add <network>/<prefixlength> dev <device>



Configuración básica: Linux (6)

• Eliminar ruta a través de una interfaz

/sbin/ip -6 route del <ipv6network>/<prefixlength> dev <device>
/sbin/route -A inet6 del <network>/<prefixlength> dev <device>

Visualizar tabla de "vecinos"

ip -6 neigh show [dev <device>]

Añadir entrada a la tabla de "vecinos"

ip -6 neigh add <IPv6 address> lladdr <link-layer address> dev <device>

• Eliminar entrada a la tabla de "vecinos"

ip -6 neigh del <IPv6 address> lladdr <link-layer address> dev <device>



Configuración básica: BSD (1)

Comandos básicos:

Añadir una dirección IPv6

#>ifconfig <interface> inet6 add <dir. IPv6>

Eliminar una dirección IPv6

#>ifconfig <interface> inet6 del <dir. IPv6>





Configuración básica: BSD (2)

- Configuración permanente:
 - Se hace en el fichero /etc/rc.conf:

ipv6_enable="YES"
ipv6_ifconfig_rl0="2001:618:10:4::4 prefixlen 64"

En /etc/defaults/rc.conf se pueden consultar las posibles opciones existentes y las que se usan por defecto.

 Para aplicar cambios en rc.conf habrá que reiniciar



Configuración básica: BSD (3)

Rutas estáticas

Añadir ruta por defecto

#>route -n add -inet6 default <dir. IPv6>

Eliminar ruta por defecto

#>route -n del -inet6 default





Configuración básica: Mac OS X (1)

Comandos básicos (1)

- ifconfig, ifconfig en1
- ping6 <hostcondirIPv6>|<dirIPv6>|[-I <interfaz>] <link-localipv6address>
- traceroute6 <hostcondirIPv6>|<dirIPv6>
- tracepath6 <hostcondirIPv6>|<dirIPv6>
- tcpdump





Configuración básica: Mac OS X (2)

\$ ping6 ::1
PING6(56=40+8+8 bytes) ::1 --> ::1
16 bytes from ::1, icmp_seq=0 hlim=64 time=0.122 ms
16 bytes from ::1, icmp_seq=1 hlim=64 time=0.127 ms
16 bytes from ::1, icmp_seq=2 hlim=64 time=0.117 ms
16 bytes from ::1, icmp_seq=3 hlim=64 time=0.118 ms
16 bytes from ::1, icmp_seq=4 hlim=64 time=0.128 ms
--- ::1 ping6 statistics --5 packets transmitted_5 packets received_0% packet log

5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss round-trip min/avg/max = 0.117/0.122/0.128 ms

\$ ping6 fe80::2e0:81ff:fe05:4657%en1





Configuración básica: Mac OS X (3)

Comandos básicos (2)

Añadir una dirección IPv6

ifconfig <interface> inet6 2001:db8:1:1::2/64

Eliminar una dirección IPv6

#>ifconfig <interface> inet6 del 2001:db8:1:1::2/64

Ver configuración

ifconfig | grep inet6
ifconfig <interface> | grep inet6



Configuración básica: Mac OS X (4)

Rutas estáticas

Añadir ruta por defecto

route -n add -inet6 -prefixlen 0 default 2001:db8:1:1::2

• Eliminar ruta por defecto

#>route del -inet6 default

Ver rutas IPv6

netstat -r -f inet6





Configuración básica: Ejercicios 1

- Tratar de hacer ping6 a la dirección linklocal de otra máquina
- A la vez, tratar de capturar paquetes con tcpdump:

tcpdump -t -n -i eth0 -s 512 -vv ip6 or proto ipv6

• Otras formas de ver direcciones:

/sbin/ip -6 addr show dev eth2
ifconfig eth0

Añadir y quitar la dirección

2001:800:40:2a09:1:2:3:4 a la interfaz eth0



Configuración básica: Ejercicio 2

Linux

- Añadir y eliminar una ruta a través de una puerta de enlace
- Añadir y eliminar una ruta a través de una interfaz
- Visualizar tabla de vecinos
- Añadir y eliminar un vecino

BSD

 Añadir y eliminar una ruta a través de un puerta de enlace



Autoconfiguración Stateless (1)

- RFC 2462: IPv6 Stateless Address Autoconfiguration
- [STATELESS] Proporciona información sobre:
 - Prefijo de red
 - Enrutamiento
- Direcciones globales se forman con la unión de dos elementos
 - Identificador de interfaz (de 64 bits basado en EUI-64, y usualmente obtenido de una dirección IEEE 48 bit MAC)
 - Prefijo obtenido de la opciones de Prefix Information contenida en los Router Advertisements
- Facilita la autoconfiguración
 - El usuario no necesita introducir ningún parámetro de red para que el nodo final tenga conectividad IPv6 nativa



Autoconfiguración Stateless (2)

- En hosts con Windows esta activada por defecto
- Usar ipconfig, ipv6 if o netsh interface ipv6 show addresses para revisar cual es la dirección autoconfigurada
- Ejemplo: 2001:db8:10:10:201:4aff:fe18:26c7
 - Identificador de interfaz EUI-64 obtenido de una dirección MAC: 4aff:fe18:26c7
 - Prefijo dado por el router: 2001:db8:10:10



Stateless: Ejercicio 1 (1)

- Configurar un router linux para enviar paquetes RA a la red
- Obtener la implementación del daemon 'radvd' adecuada a la distribución Linux
 - http://www.rpmfind.net/linux/rpm2html/search.php? query=radvd&submit=Search+...
- Instalarla
- Habilitar la funcionalidad de routing
 - echo 1 > /proc/sys/net/ipv6/conf/all/forwarding
- Generar el fichero /etc/radvd.conf con el siguiente contenido



Stateless: Ejercicio 1 (2)

interface eth00

{

};

AdvSendAdvert on;

MinRtrAdvInterval 3; MaxRtrAdvInterval 5;

AdvHomeAgentFlag off;

prefix 2001:8500:40:2a30::/64 AdvOnLink off; AdvAutonomous on; AdvRouterAddr off; };





Stateless: Ejercicio 1 (3)

- Arrancar el demonio radvd
 - radvd
- Comprobar las direcciones obtenidas en otros PC conectados a la misma red





Autoconfiguración Stateful (1)

- [STATEFUL] Similar al funcionamiento DHCP en IPv4
- Se proporciona una dirección IPv6 que puede ser diferente cada vez que se conecta un nodo
- Proporciona información complementaria a la proporcionada por stateless
 - Servidor DNS (puede ser IPv6)
 - Nombre dominio
 - Servidor NTP (puede ser IPv6)
 - Servidor SIP (puede ser IPv6)
 - Nombre dominio SIP
 - Prefix delegation
 - Etc.
 - Las implementaciones de DHCPv6 no están aún disponibles en los Sistemas Operativos habitules
 - Necesario realizar la instalación específica de una aplicación que implemente la funcionalidad DHCPv6 (server y/o client)
 - http://klub.com.pl/dhcpv6/
 - http://sourceforge.net/projects/dhcpv6-linux/





Stateful: Ejercicio 1 (1)

- Configurar un servidor DHCPv6 en Linux
 - Obtener la implementación de DHCPv6 para linux de: http://klub.com.pl/dhcpv6/ dibbler/dibbler-0.4.0-linux.tar.gz

– Descomprimir el fichero

- tar -xvzf dibbler-0.4.0-linux.tar.gz
- -Crear los directorios
 - /var/lib/dibbler
 - /etc/dibbler



Stateful: Ejercicio 1 (2)

- Modificar el contenido del fichero server.conf
 - log-level 7
 - log-mode short
 - iface eth0 {
 - T1 1000
 - T2 2000
 - class {
 - pool 2001:3820:40:2a03::10-2001:3820:40:2a03:ffff:ffff:ffff:ffff
 - }
 - option dns-server 2001:800:40:2a03::2, 2001:800:40:2a04::2
 - option domain example.com, test1.example.com
 - }
- Las direcciones proporcionadas estarán en el rango 2001:3820:40:2a03::/64 a partir de la 2001:3820:40:2a03::10
- Copiar el fichero server.conf en el directorio /etc/dibbler
- Arrancar el servidor dhcpv6
 - dhcpv6-server run



Stateful: Ejercicio 2 (1)

 Configurar un cliente DHCPv6 en Linux
 Obtener la implementación de DHCPv6 para linux de: http://klub.com.pl/dhcpv6/ dibbler/dibbler-0.4.0-linux.tar.gz

– Descomprimir el fichero

- tar -xvzf dibbler-0.4.0-linux.tar.gz
- Crear los directorios
 - /var/lib/dibbler
 - /etc/dibbler



Stateful: Ejercicio 2 (2)

- Modificar el contenido del fichero client.conf
 - log-mode short
 - iface eth0
 - {
 - IA
 - option dns-server
 - option domain
 - _
 - La configuración es para obtener
 - una dirección IPv6
 - servidores dns
 - nombre del dominio
- Copiar el fichero client.conf en el directorio /etc/dibbler
- Arrancar el client dhcpv6
 - dhcpv6-client run
- Con 'ifconfig eth0' se puede observar la dirección obtenida
- En el fichero /etc/resolv se puede observar los servidores dns obtenidos
- No se obtiene información de routing, por lo que no se puede hacer ping
 - Esta información es proporcionada por la autoconfiguración stateless (RA)



Privacidad (1)

- RFC 3041: Privacy Extensions for Stateless Address Autoconfiguration in IPv6
- Extensión de Autoconfiguración Stateless
- Para generar una dirección global que cambie con el tiempo
- Dificulta recolectar información para identificar que transacciones corresponden a un nodo




Privacidad (2)

- Desde XP/2003 esta activada por defecto
- netsh interface ipv6 show privacy para ver el estado
- ipconfig, ipv6 if o netsh interface ipv6 show addresses para ver la dirección autoconfigurada
- Para desactivarlo:
 - netsh interface ipv6 set privacy state=disabled store=persistent
 - ipv6 [-p] gpu UseTemporaryAddresses no
- Para revisar el cambio ipconfig, ipv6 if o netsh interface ipv6 show addresses
- En XP/2003 es posible que sea necesario "disable" y "enable" la interfaz fisica en Network Connection para ver el cambio en la configuración de la privacidad



Privacidad (3)

- Más opciones en comandos netsh:
- netsh interface ipv6 set privacy
 [[state=]enabled|disabled]
 [[maxdadattempts=]<entero>]
 [[maxvalidlifetime=]<entero>]
 [[maxpreferredlifetime=]<entero>]
 [[regeneratetime=]<entero>]
 [[maxrandomtime=]<entero>]
 [[store=laction
 - [[maxrandomtime=]<entero>] [[store=]active| persistent]



- 74

Parte 3

Configuración de mecanismos de transición





Mecanismos de transición

- IPv6 ha sido diseñado de tal forma que se facilite la transición y coexistencia con IPv4
- Se han diseñado diferentes estrategias para la coexistencia con redes/nodos IPv4
 - Doble pila, o soporte simultáneo de IPv4 e IPv6
 - Túneles, o encapsulado de IPv6 sobre IPv4 (y viceversa)
 - Son los más utilizados
 - Traducción IPv4/IPv6, como último recurso, dado que no es perfecto



- 76

Doble pila (1)



- Los nodos tienen implementadas las pilas IPv4 e IPv6
 - Comunicaciones con nodos solo IPv6 ==> Pila IPv6, asumiendo soporte IPv6 en la red
- Comunicaciones con nodos solo IPv4 ==> Pila IPv4





Doble pila (2)







Túneles IPv6 en IPv4 (1)



- Usado para proporcionar conectividad IPv6 en redes que solo tiene soporte IPv4
- Se encapsulan paquetes IPv6 dentro de paquetes IPv4
- Los paquetes resultantes viajan por redes IPv4







Túneles IPv6 en IPv4 (2)

 Existen diversas formas de encapsular los paquetes IPv6



 Existen diversos mecanismos de transición basados en túneles, cada uno con una forma diferente de encapsulación



Túneles IPv6 en IPv4 (3)

- Algunos mecanismos de transición basados en túneles
 - 6in4 (*) [6in4]
 - TB (*) [TB]
 - TSP [TSP]
 - 6to4 (*) [6to4]
 - Teredo (*) [TEREDO], [TEREDOC]
 - Túneles automáticos [TunAut]
 - ISATAP [ISATAP]
 - 6over4 [6over4]
 - AYIYA [AYIYA]
 - Silkroad [SILKROAD]
 - DSTM [DSTM]
- (*) Más habituales y explicados en detalle a continuación



Túneles 6in4

- Encapsula directamente el paquete IPv6 dentro de un paquete IPv4
- Se suele hacer entre
 - nodo final ==> router
 - router ==> router
- Aunque también es posible para
 - nodo final ==> nodo final



- El túnel se considera como un enlace punto-a-punto desde el punto de vista de IPv6
 - Solo un salto IPv6 aunque existan varios IPv4
- Las direcciones IPv6 de ambos extremos del túnel son del mismo prefijo
- Todas las conexiones IPv6 del nodo final siempre pasan por el router que está en el extremo final del túnel
- Los túneles 6in4 pueden construirse desde nodo finales situados detrás de NAT
 - Imprescindible que la implementación de NAT soporte "proto-41 forwarding" [PROTO41]



Tunnel Broker (RFC3053)

- Los túneles 6in4 requieren la configuración manual de los equipos involucrados en el túnel
- Para facilitar la asignación de direcciones y creación de túneles IPv6, se ha desarrollado el concepto de Tunnel Broker (TB).
 - Es un intermediario al que el usuario final se conecta, normalmente con un interfaz web
- El usuario solicita al TB la creación de un túnel y este le asigna una dirección IPv6 y le proporciona instrucciones para crear el túnel en el lado del usuario
- El TB también configura el router que representa el extremo final del túnel para el usuario
- En http://www.ipv6tf.org/using/connectivity/test.php existe una lista de TB disponibles
- TSP [TSP] es un caso especial de TB que no esta basado en un interfaz web sino en un aplicación cliente que se instala el cliente y se conecta con un servidor, aunque el concepto es el mismo.



Tunnel Broker (RFC3053)



- 85



Túneles 6to4: RFC3056 (2)

- Se trata de un encapsulado de paquetes IPv6 en paquetes IPv4, similar a 6in4
- Diferencias:
 - La dirección IPv6 del cliente no depende del router al que se conecta sino de la dirección IPv4 pública
 - Rango 2002::/16
 - Los paquetes IPv6 de salida del cliente siempre son enviados al mismo "6to4 relay", sin embargo los paquetes IPv6 de entrada al cliente pueden provenir de otros "6to4 relay" diferentes.
- Prefijo IPv4 anycast (RFC3068):
 - 192.88.99.1/24





Teredo: RFC4380 (2)

- Teredo [TEREDO] [TEREDOC] está pensado para proporcionar IPv6 a nodos que están ubicados detrás de NAT que no son "proto-41 forwarding".
 - Encapsulado de paquetes IPv6 en paquetes UDP
- Funciona en NAT de tipo [STUN]
 - Full Cone
 - Restricted Cone
- No funciona en NATs de tipo
 - Symmetric (solventado a partir de Windows Vista)
- Intervienen diversos agentes:
 - Teredo Server
 - Teredo Relay
 - Teredo Client
- El cliente configura un Teredo Server que le proporciona una dirección IPv6 del rango 2001:0000::/32 basada en la dirección IPv4 publica y el puerto usado
 - Si el Teredo Server configurado es además Teredo Relay, el cliente tiene conectividad IPv6 con cualquier nodo IPv6
 - De lo contrario solo tiene conectividad IPv6 con otros clientes de Teredo
- Actualmente Microsoft proporciona Teredo Servers públicos y gratuitos, pero no Teredo Relays



Softwires: RFC4925

- Protocolo que esta siendo discutido en el grupo de trabajo Softwire del IETF. Presenta las siguientes características:
 - Mecanismo de transición "universal" basado en la creación de túneles
 - IPv6-en-IPv4, IPv6-en-IPv6, IPv4-en-IPv6, IPv4-en-IPv4
 - Permite atravesar NATs en las redes de acceso
 - Proporciona delegación de prefijos IPv6 (/48, /64, etc.)
 - Autenticación de usuario para la creación de túneles mediante la interacción con infraestructura AAA
 - Posibilidad de túneles seguros
 - Baja sobrecarga en el transporte de paquetes IPv6 en los túneles
 - Fácil inclusión en dispositivos portátiles con escasos recursos hardware
 - Softwires posibilitará la provisión de conectividad IPv6 en dispositivos como routers ADSL, teléfonos móviles, PDAs, etc. cuando no exista conectividad IPv6 nativa en el acceso
 - También posibilita la provisión de conectividad IPv4 en dispositivos que solo tienen conectividad IPv6 nativa
- En realidad Softwires no es un nuevo protocolo, sino la definición de cómo usar de una forma diferente protocolos ya existentes con el fin de proporcionar conectividad IPv6 en redes IPv4 y viceversa
- Sofwires se basa en:
 - L2TPv2 (RFC2661)
 - L2TPv3 (RFC3991)



Encapsulamiento de Softwires basado en L2TPv2

- El funcionamiento se especifica en draft-ietf-softwire-hs-framework-l2tpv2
- Existen dos entidades:
 - Softwires Initiator (SI): agente encargado de solicitar el túnel
 - Softwires Concentrator (SC): agente encargado de crear el túnel (tunnel end point)
- Se utiliza PPP para transportar paquetes IPx (x=4, 6) en paquetes IPy (y=4, 6)
 - Opcionalmente se puede encapsular los paquetes PPP en UDP en caso de que haya que atravesar NATs



Softwires basado en L2TPv2



Ejemplo de uso de Softwires

- Un uso típico previsible de Softwires es la provisión de conectividad IPv6 a usuarios domésticos a través de una red de acceso solo-IPv4
 - El SC está instalado en la red del ISP
 - DSLAM, Router de agregación u otro dispositivo
 - El SI está instalado en la red del usuario
 - CPE típicamente. También es posible otro dispositivo diferente en la red del usuario
 - El SC proporciona conectividad IPv6 al SI, y el SI hace de encaminador IPv6 para el resto de la red de usuario
 - Se usa delegación de prefijo IPv6 entre el SC y el SI para proporcionar un prefijo (típicamente /48) a la red del usuario



Encapsulamiento de Softwires basado en L2TPv3

- Misma filosofía y componentes que con L2TPv2, pero con las particularidades de L2TPv3
 - Transporte sobre IP/UDP de otros protocolos de capa 2 diferentes a PPP
 - HDLC, PPP, FR, ATM, Ethernet, MPLS, IP
 - Formato de cabeceras mejorado para permitir un tratamiento más rápido en los SC
 - Permite velocidades del rango de T1/E1, T3/E3, OC48
 - Mínimo overhead en los paquetes encapsulados (solo de 4 a 12 bytes extra)
 - Otros mecanismos de autenticación diferentes a CHAP y PAP
 - EAP



- 94

Traducción IPv4/IPv6



- Diferentes soluciones, pero tiene en común que tratan de traducir paquetes IPv4 a IPv6 y viceversa
 - [SIT], [BIS], [TRT], SOCKSv641
- La más conocida es NAT-PT [NATPT], [NATPTIMPL]
 - Un nodo intermedio (router) modifica las cabeceras IPv4 a cabeceras IPv6
 - El tratamiento de paquetes es complejo
- Es la peor solución puesto que la traducción no es perfecta y requiere soporte de ALGs, como en el caso de los NÁTs IPv4
 - DNS, FTP, VoIP, etc.





Configuración de mecanismos de transición: Ejercicios

- E1: Establecer túnel 6in4 entre las máquinas de dos alumnos
- E2: Eliminar túnel 6in4
- E3: Obtener conectividad IPv6 mediante un túnel 6in4 usando un TB
 - Ver path a diferentes sitios web IPv6
 - Ver path a la dirección IPv6 desde un looking glass
- E4: Obtener conectividad IPv6 mediante un túnel 6to4
 - Ver path a diferentes sitios web IPv6
 - Ver path a la dirección IPv6 desde un looking glass
- E5: Configurar un 6to4 relay (Windows 2003)
- E6: Configurar un Teredo Cliente (Windows XP/2003)
- E7: Uso de proxy IPv4/IPv6
 - 46Bouncer
 - Windows XP/2003



E1: Establecimiento túnel 6in4 (1)

- 1. Ejercicio para ser realizado entre dos alumnos (*)
 - Alumno A ==> DIR_IPv4_A
 - Alumno B ==> DIR_IPv4_B
- 2. El alumno A realiza la configuración de su extremo del túnel con los siguientes datos
 - Dirección IPv4 local ==> DIR_IPv4_A
 - Dirección IPv4 remota ==> DIR_IPv4_B
 - Dirección IPv6 ==> 2001:10:20:30::12/126
 - Dirección puerta de enlace IPv6 ==> 2001:10:20:30::11/126
- 3. El alumno B realiza la configuración de su extremo del túnel con los siguientes datos
 - Dirección IPv4 local ==> DIR_IPv4_B
 - Dirección IPv4 remota ==> DIR_IPv4_A
 - Dirección IPv6 ==> 2001:10:20:30::11/126
 - Dirección puerta de enlace IPv6 ==> 2001:10:20:30::12/126
- 4. Comprobar conectividad IPv6 entre ambos
 - Alumno A ==> ping6 Direccion_IPv6_Alumno_B
 - Alumno B ==> ping6 Direccion_IPv6_Alumno_A
- (*) Este ejercicio no proporciona conectividad IPv6 global, solo entre los alumnos A y B



E1: Establecimiento túnel 6in4 (2)

- Scripts de creación de túneles 6in4
 - Windows con netsh desde ventana comandos
 - netsh interface ipv6 add v6v4tunnel "Tunel01" Direccion_IPv4_local Direccion_IPv4_remota
 - netsh interface ipv6 add address "Tunel01" Direccion_IPv6
 - netsh interface ipv6 add route ::/0 "Tunel01" Direccion_gateway_IPv6 publish=yes
 - Linux/UNIX (desde ventana de comandos)
 - modprobe ipv6
 - ip tunnel add Tunel01 mode sit remote Direccion_IPv4_remota local Direccion_IPv4_local ttl 255
 - ip link set Tunel01 up
 - ip addr add Direccion_IPv6/126 dev Tunel01
 - ip route add 2000::/3 dev Tunel01
 - FreeBSD
 - gifconfig gif0 Direccion_IPv4_local Direccion_IPv4_remota
 - ifconfig gif0 inet6 Direccion_IPv6 Direccion_gateway_IPv6 prefixlen 128
 - route -n add -inet6 default Direccion_gateway_IPv6



E1: Establecimiento túnel 6in4 (3)

- Scripts de creación de túneles 6in4
 - FreeBSD >= 4.4
 - ifconfig gif0 create
 - ifconfig gif0 tunnel Direccion_IPv4_local Direccion_IPv4_remota
 - ifconfig gif0 inet6 Direccion_IPv6 Direccion_gateway_IPv6 prefixlen 128
 - route add -inet6 default Direccion_gateway_IPv6
 - NetBSD
 - ifconfig gif0 Direccion_IPv4_local Direccion_IPv4_remota
 - ifconfig gif0 inet6 Direccion_IPv6 Direccion_gateway_IPv6 prefixlen 128
 - route -n add -inet6 default Direccion_gateway_IPv6
 - OpenBSD
 - ifconfig gif0 giftunnel Direccion_IPv4_local Direccion_IPv4_remota
 - ifconfig gif0 inet6 Direccion_IPv6 Direccion_gateway_IPv6 prefixlen 128
 - route -n add -inet6 default Direccion_gateway_IPv6



E2: Eliminación túnel 6in4 (1)

- Ejercicio para ser realizado por cada alumno
- El alumno elimina el túnel creado anteriormente según el script de configuración de su Sistema Operativo
- Comprobará que ya no existe el túnel usando:
 - ipconfig en Windows XP/2003
 - Ifconfig en Unix/Linux/*BSD



E2: Eliminación túnel 6in4 (2)

- Scripts de eliminación de túneles 6in4
 - Windows con netsh desde ventana comandos
 - netsh interface ipv6 del route ::/0 "Tunel01" Direccion_gateway_IPv6
 - netsh interface ipv6 del address "Tunel01" Direccion_IPv6
 - netsh interface ipv6 del int "Tunel01"
 - Linux/UNIX (desde ventana de comandos)
 - ip route del 2000::/3 dev Tunel01
 - ip addr del Direccion_IPv6/126 dev Tunel01
 - ip link set Tunel01 down
 - ip tunnel del Tunel01 mode sit remote Direccion_IPv4_remota local Direccion_IPv4_local ttl 255
 - FreeBSD
 - route delete -inet6 default
 - ifconfig gif0 inet6 delete Direccion_IPv6
 - ifconfig gif0 down



E2: Eliminación túnel 6in4 (3)

- Scripts de eliminación de túneles 6in4
 - FreeBSD >= 4.4
 - route delete -inet6 default Direccion_gateway_IPv6
 - ifconfig gif0 inet6 Direccion_IPv6 prefixlen 128 delete
 - ifconfig gif0 delete
 - NetBSD
 - route delete -inet6 default
 - ifconfig gif0 inet6 delete Direccion_IPv6
 - ifconfig gif0 down
 - OpenBSD
 - ifconfig gif0 inet6 delete Direccion_IPv6
 - ifconfig gif0 deletetunnel
 - ifconfig gif0 down
 - route delete -inet6 default





E3: Conectividad IPv6 con un TB

- Elegir un TB de http://www.ipv6tf.org/using/ connectivity/test.php
 - Se recomienda http://tb4.consulintel.euro6ix.org
- 2. Seguir los pasos necesarios para obtener conectividad global IPv6
- 3. Comprobar que se tiene conectividad IPv6
 - ping6, traceroute6 (ping y tracert en windows)
 - www.kame.net, www.6net.org, www.ipv6.org
 - Navegación web a los mismos sitios
- 4. Comprobar path a la dirección IPv6 asignada desde un looking glass externo
 - http://www.ipv6.udg.mx/lg.php
 - http://www.ipv6tf.org/using/connectivity/ looking_glass.php
 - http://www.v6.dren.net/lg/





E4: Conectividad IPv6 con 6to4 (1)

- Elegir un 6to4 relay de http://www.ipv6tf.org/using/ connectivity/6to4.php
 - Se recomienda 6to4.autotrans.consulintel.com
- 2. Seguir el script de configuración en función del Sistema Operativo
- 3. Comprobar que se tiene conectividad IPv6
 - ping6, traceroute6 (ping y tracert en windows)
 - www.kame.net, www.6net.org, www.ipv6.org
 - Navegación web a los mismos sitios
- 4. Comprobar path a la dirección IPv6 asignada desde un looking glass externo
 - http://www.ipv6.udg.mx/lg.php
 - http://www.ipv6tf.org/using/connectivity/ looking_glass.php
 - http://www.v6.dren.net/lg/





E4: Conectividad IPv6 con 6to4 (2)

- Scripts de eliminación de túneles 6to4
 - Windows con netsh desde ventana comandos
 - netsh int ipv6 6to4 set relay Direccion_6TO4_RELAY enabled 1440
 - Linux/UNIX (desde ventana de comandos)
 - ip tunnel add tun6to4 mode sit ttl 80 remote any local Direccion_publica_IPv4_local
 - ip link set dev tun6to4 up
 - ip -6 addr add 2002:XXYY:ZZUU::1/16 dev tun6to4
 - ip -6 route add 2000::/3 via ::192.88.99.1 dev tun6to4 metric 1
 - Note que XXYY:ZZUU es la notación hexadecimal para Direccion_publica_IPv4_local (la direccion IPv4 pública) según lo siguiente:
 - Direccion_publica_IPv4_local = 60.172.21.22 -> 60 -> 3C

172 -> AC 21 -> 15 222 -> DF

• 60.172.21.22 -> XXYY:ZZUU = 3CAC:15DE



E4: Conectividad IPv6 con 6to4 (3)

- Scripts de eliminación de túneles 6in4
 - *BSD
 - Asegurese de que hay al menos un interfaz stf(4) configurado en el kernel
 - En http://www.netbsd.org/Documentation/kernel/ puede encontrar información sobre ello
 - ifconfig stf0 inet6 2002:XXYY:ZZUU::1 prefixlen 16 alias
 - route add -inet6 default 2002:c058:6301::1
 - Note que XXYY:ZZUU es la notación hexadecimal para Direccion_publica_IPv4_local (la direccion IPv4 publica) segun lo siguiente:
 - Direccion_publica_IPv4_local = 60.172.21.22 -> 60 -> 3C
 172 -> AC
 21 -> 15
 222 -> DE
 - 60.172.21.22 -> XXYY:ZZUU = 3CAC:15DE



E5: Configurar un 6to4 Relay (1) Windows 2003

- La configuración de un 6to4 Relay en el caso de Windows 2003 se hace con comandos netsh interface ipv6 set
 - netsh interface ipv6 set interface interface="Conexión de área local" forwarding=enabled
 - netsh interface ipv6 set state state=enabled undoonstop=disabled
 - netsh interface ipv6 set relay name=192.88.99.1 state=enabled interval=1440
 - Se puede sustituir la direccion anycast 192.88.99.1 por cualquiera de http://www.ipv6tf.org/using/connectivity/6to4.php
 - netsh interface ipv6 set routing routing=enabled sitelocals=enabled
- Cualquier paquete 6to4 recibido por el interfaz "Conexión de área local" será reenviado al destino IPv6 adecuado
- Para comprobar la configuración del 6to4 relay se puede establecer un túnel 6to4 en una máquina diferente y poner como 6to4 server la dirección IPv4 del 6to4 relay recién configurado
 - Hacer ping y tracert para comprobar conectividad



E5: Configurar un 6to4 Relay (2) Windows Vista y 7

- La configuración de un 6to4 Relay en el caso de Windows Vista y 7 se hace con comandos netsh interface ipv6 6to4 set
 - netsh interface ipv6 6to4 set interface "Conexión de área local" routing=enabled
 - netsh interface ipv6 6to4 set state state=enabled undoonstop=disabled
 - netsh interface ipv6 6to4 set relay name=192.88.99.1 state=enabled interval=1440
 - Se puede sustituir la direccion anycast 192.88.99.1 por cualquiera de http://www.ipv6tf.org/using/connectivity/6to4.php
 - netsh interface ipv6 6to4 set routing routing=enabled sitelocals=enabled
- Cualquier paquete 6to4 recibido por el interfaz "Conexión de área local" será reenviado al destino IPv6 adecuado
- Para comprobar la configuración del 6to4 relay se puede establecer un túnel 6to4 en una máquina diferente y poner como 6to4 server la dirección IPv4 del 6to4 relay recién configurado
 - Hacer ping y tracert para comprobar conectividad




E6: Configurar un Cliente Teredo Windows XP/2003

- Desde XP/2003, Windows incorpora implementaciones de cliente Teredo
- En Windosw Vista y 7 el cliente Teredo ya viene activado por defecto
- En XP/2003 hay que activarlo según se describe abajo
- Desde una ventana DOS hay que introducir el comando
 - set teredo client teredo.ipv6.microsoft.com. 60 34567
 - se emplea un Teredo Server público de microsoft
 - teredo.ipv6.microsoft.com
- Existen otros Teredo Server/Relays experimentales, (sin servicio garantizado)
 - teredo.ipv6.vol.cz
 - teredo.ipv6.wind.com
 - teredo.via.ecp.fr
- Comprobar la dirección IPv6 obtenida
 - Ipconfig
- Comprobar datos del interfaz Teredo
 - netsh int ipv6 show teredo
 - netsh int ipv6 show int teredo
- No se tiene conectividad global IPv6 porque Microsoft no proporciona ningún Teredo Relay
- Sí se tiene conectividad IPv6 con otro cliente Teredo
 - Comprobar haciendo ping a la dirección de otro Teredo Client de otro alumno
- Implementaciones de clientes Teredo para otros Sistemas Operativos
 - Linux: http://www.simphalempin.com/dev/miredo/
 - FreeBSD: http://www-rp.lip6.fr/teredo/



E7: Uso de Proxy IPv4/IPv6 (1)

- Un Proxy IPv4/IPv6 no es lo mismo que un mecanismo de traducción IPv4/IPv6 (NAT-PT)
- El Proxy es un intermediario que trabaja en el nivel de aplicación
 - Recibe una conexión TCP sobre un protocolo (IPv4/IPv6) y extrae los datos del nivel de aplicación
 - Establece conexión TCP (IPv6/IPv4) sobre el destino e introduce los datos del nivel de aplicación extraídos en el paso anterior
- Por tanto permite la conexión entre
 - Cliente IPv4 ==> Proxy IPv4/IPv6 ==> Servidor IPv6
 - Cliente IPv6 ==> Proxy IPv6/IPv4 ==> Servidor IPv4
- Existen dos Proxys bien conocidos
 - 46Bouncer (Windows y Linux)
 - Proxy de Windows disponible en XP/2003 y posteriores



E7: Uso de Proxy IPv4/IPv6 (2)

- Configurar un Proxy en Windows con comandos netsh
- Proxy IPv4/IPv6
 - Puerto 8220 IPv4 redirigirlo al puerto 80 de www.kame.net (2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085)
 - netsh int port set v4tov6 Puerto_v4_TCP_local Direccion_IPv6_remota Puerto_v6_TCP_remoto Direccion_IPv4_local
 - Ejemplo: netsh int port set v4tov6 8220
 2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085 80 Direccion_IPv4_local
 - Comprobar con
 - netsh int port show all
 - http://direccion_IPv4_local:8220
- Proxy IPv6/IPv4
 - Puerto 8330 IPv6 redirigirlo al puerto 80 de www.kame.net (203.178.141.194)
 - Ejemplo: netsh int port set v6tov4 8330 203.178.141.194 80
 Direccion_IPv6_local
 - Comprobar con
 - netsh int port show all
 - http://[direccion_IPv6_local] :8330





Parte 4

Ejemplos de aplicaciones varias





Aplicaciones IPv6 (1)

- Modelo Cliente-Servidor implica que se pueden tener aplicaciones clientes y/o servidores que sean:
 - Sólo IPv4
 - Sólo IPv6
 - IPv4 + IPv6
- Esto proporciona un conjunto de combinaciones que deben tenerse en cuenta conjuntamente con la existencia o no de conectividad IPv4 y/o IPv6



Aplicaciones IPv6 (2)

- Para diferenciar o indicar la accesibilidad de un servicio mediante IPv4 y/o IPv6 se utiliza la resolución DNS
- Cuando un cliente quiere conectar con servicio.ejemplo.com al resolver el nombre puede obtener una dirección IPv4, IPv6 o ambas.
- En este último caso es decisión del cliente elegir el protocolo (v4/v6) usado para comunicarse. El caso general es intentar v6 por defecto primero



Aplicaciones IPv6 (3)



- Putty
- Cliente IPv4/IPv6 de Telnet y SSH
- Muy útil para Gestión y Administración de equipos
- http:// www.chiark.greenen d.org.uk/~sgtatham/ putty/download.html





Aplicaciones IPv6 (4)

- Ethereal y Wireshark
- Captura y Decodifica Trafico IPv4/IPv6
- Muy útil validación de conexiones y solución de problemas
- http://www.ethereal.com y http://www.wireshark.org

📶 Marvell Yukon Ethernet C	ontroller.: Capturing - Wireshark							
<u>File Edit View Go</u> Capture <u>A</u> nalyze <u>S</u> tatistics <u>H</u> elp								
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII								
<u>F</u> ilter:		 <u>Expression</u> <u>Clear</u> <u>Apply</u> 						
No Time	Source	Destination	Protocol	Info				
1876 145 774985	Hitachi 28:a0:e1	Broadcast	APP	who has 10 0 0 2482 Tell 10 0 0 4				
1877 147.761561	2a01:48:1:1::ff1	2a01:48:1:1:2110:7263:8cb7:1ab3	ICMPv6	Neighbor solicitation				
1878 147.761743	2a01:48:1:1:2110:7263:8cb7:1ab3	ff02::1:ff00:ff1	ICMPv6	Neighbor solicitation				
1879 147.763405	2a01:48:1:1::ff1	2a01:48:1:1:2110:7263:8cb7:1ab3	ICMPV6	Neighbor advertisement				
1880 147.763427	2a01:48:1:1:2110:7263:8cb7:1ab3	2a01:48:1:1::tt1	ICMPV6	Neighbor advertisement				
1882 148 629369	fe80::3572:2b60:e9dd:aeca	fe80::200:87ff:fe28:a0e1	TCMPV6	Neighbor solicitation				
1883 148.630528	fe80::200:87ff:fe28:a0e1	fe80::3572:2b60:e9dd:aeca	ICMPV6	Neighbor advertisement				
1884 149.775047	Hitachi_28:a0:e1	Broadcast	ARP	Who has 10.0.0.248? Tell 10.0.0.4				
٠		III			4			
	the environ of hitse continued)							
Frame 18/9 (80 by Frame 18/9 (80 by	uitachi 28.20.01 (00.00.87.28.2	0.01) Det. Ouentace 45.7c.68 (00.	10.69.45.7	c.(59)				
Ethernet II, Src:	Version 6	U:er), DSC: QuancaCO_45:7C:08 (00:	10:08:45:7	C:08)				
I 0110 = Vei	31011. 0	da alaass 0.00000000						
0000 0000	= Irdii							
	0000 0000 0000 0000 0000 = FIOWI	abel: 0x00000000						
Payload length:	: 32							
Next header: IC	IMPV6 (0x3a)							
Hop limit: 255								
Source: 2a01:48	3:1:1::ff1 (2a01:48:1:1::ff1)							
Destination: 2a	a01:48:1:1:2110:7263:8cb7:1ab3 (2	a01:48:1:1:2110:7263:8cb7:1ab3)						
Internet Control	Message Protocol v6							
Type: 136 (Neig	ghbor advertisement)							
Code: 0								
Checksum: 0x93f	7 [correct]							
	000							
Target: 2a01:48	3:1:1::ff1							
ICMPv6 Option ((Target link-laver address)							
Type: Target	link-laver address (2)							
Length: 8								
Link-laver ad	dress: 00:00:87:28:20:e1							
Ernik rayer ad								
0000 00 1e 68 45 7	c 68 00 00 87 28 a0 e1 86 dd 50	00hElh						
0010 00 00 00 20 3	a ff 2a 01 00 48 00 01 00 01 00	00 :.*H						
0020 00 00 00 00 0	f f1 2a 01 00 48 00 01 00 01 21	10*H!.						
0030 72 63 86 67 1	a DS 88 00 93 T/ e0 00 00 00 2a	01 H						
0050 00 00 87 28 a	0 e1	(
		•						
Internet Drete cel Versien 6 (i	Deskater 2004 Displayed 2004	Mandanda O		Deefi	a Dafault			

Aplicaciones IPv6 (5)

- VLC
- Cliente y Servidor Mutimedia
- Soporta Unicast y Multicast
- http://www.videolan.org/vlc/





Aplicaciones IPv6 (6)

• VNC

- Conexión remota a un PC sobre IPv6
- Entorno gráfico
- Modelo cliente/servidor
 - Servidor en la máquina a la que se pretende acceder
 - Cliente en la maquina local que se conecta a la remota
- Sistemas Operativos soportados
 - Windows XP
 - Linux
- Descargar de
 - http://jungla.dit.upm.es/~acosta/paginas/vncIPv6.html



Aplicaciones IPv6 (7)

- Web
- **Clientes:** • prácticamente todos: Firefox, IE, Konqueror, Opera, Safari
- Servidores: Apache, ISS







Aplicaciones IPv6 (8)

- BitTorrent
- Clientes IPv6: Azureus, BitTornado, uTorrent, etc.
- Trackers IPv6:
 - NIIF/HUNGARNET http://ipv6.niif.hu/index.php?mn=3&sm=6&lg=en
 - SixXS http://www.sixxs.net/tools/tracker/
 - The Pirate Bay http://thepiratebay.org/

3.612.575 usuario registrados. Ultimo subido 10:34:04. IPv4 17.480.629 peers (8.996.836 seeders + 8.483.793 leechers) en 1.677.348 torrents en el tracker. IPv6 8.434 peers (3.783 seeders + 4.651 leechers) en 92.270 torrents en el tracker.

📑 🙈 💽 🤣 🖌 🛯										< Buse	ar aquíb	- 0.
Nombre				_	Tamaño	Finaliz	Estado		Semill	Clientes	Vel Bai	Vel Su
OOo 3.0.0 Win32Intel install wIRE et	n-US.exe			1	142 MB	5.8%	Descarg	indo	2.0	2) 0 (0)	41.3 kB/s	ven sam
•				_								•
🛈 General 🛃 Trackers 🏂 Pares	🦂 Piezas [💽 Archi	vos 🔌 Ve	locidad	🔌 Registro								
h	Cliente	Band	%	Vel. Bajada	Vel. Su	ubida R	eqs	Subido	Descargado	Desc. Par		
IP	chente		100.0	22.6 L.D./.		1	10		6.93 MB			
IP 2001:638:904:1:219:99ff;fe01:5959	Bitflu 9411	D	100.0	22'0 KD/3	,	1.						
IP 2001:638:904:1:219:99ff:fe01:5959 2001:41e0:ff16:0:224:81ff:fe36:25fc	Bitflu 9411 Azureus 4.2.0.2	D D	100.0	7.7 kB/s	;	4	10		1.45 MB			
IP 2001:638:904:1:219:99ff:fe01:5959 2001:41e0:ff16:0:224:81ff:fe36:25fc	Bitflu 9411 Azureus 4.2.0.2	D D	100.0	7.7 kB/s	5	4	10		1.45 MB			

Aplicaciones IPv6 (9)

IPv6 to Standard

- Listado de dispositivos, aplicaciones y servicios que soportan IPv6
- http://www.ipv6-to-standard.org



Aplicaciones IPv6 (10)

FreeBSD

• Se pueden usar los ports de FreeBSD:

#>cd /usr/ports

#>make search key="ipv6"

 Aparecerá una lista de aplicaciones que soportan IPv6. Entre la información de cada aplicación se encuentra path, que será el directorio a donde nos moveremos y desde donde podemos instalar la aplicación:

#>cd path

#>make install

- Esto hará que se comience a buscar en una lista de servidores el código fuente, que se descargará, se compilará y se instalará.
- Se puede sólo descargar el código fuente, que se colocará en /usr/ports/distfiles, haciendo, en vez de make install, make fetch.



• Linux:

dig a www.ipv6tf.org

;; QUESTION SECTION:

;www.ipv6tf.org. IN A

;; ANSWER SECTION:

www.ipv6tf.org. 172800 IN A 213.172.48.141

dig aaaa www.ipv6tf.org ;; QUESTION SECTION: ;www.ipv6tf.org. IN AAAA ;; ANSWER SECTION: www.ipv6tf.org. 172800 IN AAAA 2001:800:40:2a03::3



• Linux:

#dig aaaa www.kame.net @2001:800:40:2a03::3 ;; QUESTION SECTION:

;www.kame.net. IN AAAA

;; ANSWER SECTION:

www.kame.net. 86400 IN AAAA 2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085

;; Query time: 400 msec

;; SERVER:

2001:800:40:2a03::3#53(2001:800:40:2a03::3)

;; WHEN: Fri Jun 24 13:49:41 2005

;; MSG SIZE rcvd: 107



Windows C:\>nslookup >set type=a >www.ipv6tf.org Name: www.ipv6tf.org Address: 213.172.48.141 >set type=aaaa >www.ipv6tf.org www.ipv6tf.org AAAA IPv6 address = 2001:800:40:2a03::3



- Instalar (si no lo están ya):
 - Cliente SSH con soporte IPv6 (Putty)
 - Cliente FTP (Línea de comandos en BSD, Linux, Windows)
 - Navegador Web (Firefox, IE, Safari, etc.)
 - Wireshark
 - VLC
 - VNC
 - BitTorrent



- Acceder a los distintos servicios mientras se capturan paquetes con Wireshark (en su defecto usar tcpdump).
- Usar el cliente ssh para acceder mediante v4 o v6 diferenciando mediante DNS
- Usar el cliente ssh para acceder mediante v4 o v6 diferenciando mediante un parámetro de la aplicación (linux: #ssh -6|-4) (XP: ping -6|-4)



VLC con Unicast

👃 Volcado de s	salida					
Salida de volcado	MRL					
Objetivo Destino:	:sout=#tra	nscode{acodec=mpga,ab=	=192,channels=2}:	duplicate{ds	t=std{access=udp),mux 🔨
Métodos de salid	a					
Reproducir lo	calmente					
Archivo	Nombre de a	archivo		*	Explorar	
		Entrada de	volcado raw			
HTTP	Dirección			Puerto	1234	
MMSH	Dirección			Puerto	1234	
UDP	Dirección	dirección_IPv6_unicast_	destino	Puerto	1234	
BTP	Dirección			Puerto	1234	
Opciones de tran	scodificación	Toos do bits (1) bits		Eacolo		
	mp4v			Escala		
Códec de auc	dio mpga	i 💙 I asa de bits (kb.	/s) 🛄 💌	Canales		
Opciones varias						
Anuncio de S	AP 🛄 Ar	nuncio de SLP Nombre	e de canal			
	Cancelar					
	2	Com	idar			
		Serv	laor			

👃 Abrir							
Localizador de Fuente de Medio	s (MRL)						
Abrir: udp://@[::]		~					
Alternativamente, puedes crear un MRL usando uno de los siguientes objetivos predefinidos:							
Archivo Disco Red Entr	ada de Reproducción en Directo (DirectShow)						
	Puerto 1234 🗘 🗸 Forzar IPv6						
O UDP/RTP Multiemisión	Dirección Puerto 1234	×					
◯ HTTP/FTP/MMS	URL						
○ RTSP	URL rtsp://						
Volcado de salida Opciones Caché 300							
OK Cancelar]						

Cliente





VLC con Multicast

	👃 Volcado de	salida						
	- Salida de volca	do MRL						
	Objetivo Destin	o: =mpga,ab=	192,chan	inels=2}:duplicate{	dst=std{access:	=udp,mux=ts,	.url=(ff15::2005):	1234}}
ĵ	Métodos de salida							
		localmente						
	Archivo 🗌	Nombre de ar	chivo	Entrada da un		×	Explorar	J
				Entrada de Vo	icado raw			
	L HTTP	Dirección				Puerto	1234	
2	MMSH	Dirección				Puerto	1234	*
1000	UDP	Dirección	ff15::200)5		Puerto	1234	* *
0.46400	RTP	Dirección				Puerto	1234	×
1000	Método de Enc	apsulamiento		1 0 0aa 0		O MOV		3141
	Occience de las	Contraction of the second	0 111 20			01104	0	
	Video codeo	c mp4v	V Ta	asa de bits (kb/s)	1024 🗸	Escala		
	🗹 Códec de a	udio mpga	v	Tasa de bits (kb/s)	192 🗸	Canales	2 🗸	
	Opciones varias Anuncio de SLP Nombre de canal							
	OK	Cancelar]					
		1						
				Servi	dor			

👃 Abrir 📃 🗖 🔀								
- Localizador de Fuente de Medios (MRL)								
Abrir: udp://@[ff15::2005]								
Alternativamente, puedes crear un MRL usando uno de los siguientes objetivos predefinidos:								
Archivo Disco Red Entrada de Reproducción en Directo (DirectShow)								
O UDP/RTP	Puerto 1234 🐥 🗌 Forzar IPv6							
⊙ UDP/RTP Multiemisión	Dirección ff15::2005 Puerto 1234	*						
O HTTP/FTP/MMS	URL							
○ RTSP	URL rtsp://							
Volcado de salida Opciones Caché 300								
OK Cancelar)							

Cliente



WinVNC: Current User Properties						
Incoming Connections	<u></u> K					
Display Number : 🗍 🔽 Auto	Cancel					
Password :	Apply					
C Accept CORBA Connections						
☐ Disable Remote Keyboard & Pointer Ad⊻anced						
Disable Local Keyboard & Pointer						
Update Handling						
Poll Full Screen Vindows Only						
Poll Foreground Window Received Only						
Poll Window Under Cursor						
L						

WinVNC: Current User Advanced I	Properties	
Query Settings Query console on incoming connection Query Timeout: 30 seconds AutoAccept (instead of Refuse) if que Allow option to Accept without Passw	ons ary times out vord	<u>O</u> K <u>C</u> ancel <u>A</u> pply
Connection Priority Connect existing connections Automatic shared sessions Refuse concurrent connections Disable empty passwords	I Enable I Allow I □ / □ Log inf	e built-in HTTP daemon oopback connections Allow ONLY loopback to to Winvnc.log Log extensive debug info

VNC Server Properties

- Se configura el número de display para recibir conexiones
 - Por defecto es 0
- También el password
- VNC Server Properties = => Advanced
 - Habilitar "allow loopback connections"







- VNC client
 - Se especifica el VNC server
 - Directamente con la dirección IPv6
 - Un nombre DNS
 - El display se añade a continuación del VNC server
 - Se especifica con un número separado del VNC server con el carácter '/'



Referencias (1)

- [6in4] RFC1933
- [TunAut] RFC1933
- [6to4] RFC3056
- [6over4] RFC2529
- [TB] RFC3053
- [TSP] draft-vg-ngtrans-tsp-01, http://www.hexago.com/index.php? pgID=step1
- [TEREDO] draft-huitema-v6ops-teredo-05
- [TEREDOC] http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/ maintain/teredo.mspx
- [ISATAP] draft-ietf-ngtrans-isatap-24
- [AYIYA] draft-massar-v6ops-ayiya-02
- [SILKROAD] draft-liumin-v6ops-silkroad-02
- [DSTM] draft-ietf-ngtrans-dstm-10
- [SIIT] RFC2765
- [NATPT] RFC2767
- [BIS] RFC2767
- [TRT] RFC3142
- [SOCKSv64] RFC3089



Referencias (2)

- [PROTO41] draft-palet-v6ops-proto41-nat-04
- [STUN] RFC3489
- [NATPTIMPL]
 - http://www.ipv6.or.kr/english/download.htm ==> Linux 2.4.0
 - http://www.ispras.ru/~ipv6/index_en.html ==> Linux y FreeBSD
 - http://research.microsoft.com/msripv6/napt.htm Microsoft
 - ftp://ftp.kame.net/pub/kame/snap/kame-20020722-freebsd46snap.tgz ==> KAME snapshot (22.7.2002)
 - http://ultima.ipv6.bt.com/
- [STATELESS] RFC2462
- [STATEFULL] RFC3315
- [PRIVACY] RFC3041
- Windows IPv6
 - http://www.microsoft.com/resources/documentation/windows/xp/all/ proddocs/en-us/sag_ip_v6_add_utils.mspx
 - http://www.microsoft.com/technet/community/columns/cableguy/ cg0902.mspx.

